

Microsoft Office Outlook2013 メール設定ガイド

Ver.1

目次

第 1 章	はじめに	3
第 2 章	アカウント設定方法	3


第1章 はじめに

このガイドでは Microsoft Office 「Outlook 2013」 の設定方法をご案内いたします。

第2章 アカウント設定方法


1.

スタート画面で「Outlook 2013」をクリックします。



2.

「ファイル」タブをクリックします。



3

3.

「アカウント情報」が表示されましたら「アカウントの追加」をクリックします。



4.

「自動アカウントセットアップ」が表示されましたら、「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)(M)」を選択後、「次へ」をクリックします。



5.

「サービスの選択」が表示されましたら、「POPまたはIMAP(P)」を選択後、「次へ」をクリックします。

アカウントの追加

サービスの選択

- Microsoft Exchange Server または互換性のあるサービス(M)
Exchange アカウントに接続して、電子メール、予定表、連絡先、タスク、ボイス メールにアクセスします
- Outlook.com または Exchange 互換性のあるサービス(A)
Outlook.com などのサービスに接続して、連絡先、タスクにアクセスします
- POP または IMAP(P)
POP または IMAP 電子メール アカウントに接続します

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

6.

「POP と IMAP のアカウント設定」が表示されましたら、下記情報を入力します。

※ここでは例として「denet-test@sin-hinoo.ne.jp」で設定しています

【ユーザー情報】

- ・ 名前：差出人のお名前を入力します
- ・ 電子メールアドレス：設定されるメールアドレスを入力します

【サーバー情報】

- ・ アカウントの種類：「POP3」を選択します
- ・ 受信メールサーバー：pop. sin-hinoo.ne.jp
- ・ 送信メールサーバー：smtp. sin-hinoo.ne.jp

【メールサーバーへのログオン情報】

- ・ アカウント名：メールアドレスを入力します
- ・ パスワード：メールのパスワードを入力します

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

1. 入力

ユーザー情報

名前(Y): 株式会社ディーネット

電子メール アドレス(E): denet-test@sin-hinoo.ne.jp

サーバー情報

アカウントの種類(A): POP3

受信メール サーバー(I): pop.sin-hinoo.ne.jp

送信メール サーバー (SMTP)(O): smtp.sin-hinoo.ne.jp

メール サーバーへのログオン情報

アカウント名(U): denet-test@sin-hinoo.ne.jp

パスワード(P): *****

パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト

アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(T)

[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)

新しいメッセージの配信先:

新しい Outlook データ ファイル(W)

既存の Outlook データ ファイル(X)


参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル


7.

入力後、「詳細設定」をクリックします。




8.

「インターネット電子メール設定」が表示されましたら、「送信サーバー」をクリックします。




9.

「送信サーバー(SMTP)は認証が必要」にチェックを入れて、「詳細設定」をクリックします。




10.

「詳細設定」が表示されましたら、「送信サーバー」のポート番号を「587」に変更後、「OK」をクリックします。



11.

「POP と IMAP のアカウント設定」に戻りましたら、「アカウント設定のテスト」をクリックします。



アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y): 株式会社ディーネット
電子メール アドレス(E): denet-test@sin-hinoo.ne.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): pop.sin-hinoo.ne.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): smtp.sin-hinoo.ne.jp

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(U): denet-test@sin-hinoo.ne.jp
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認するのを始めます。
アカウント設定のテスト(T)
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:
 新しい Outlook データ ファイル(W)
 既存の Outlook データ ファイル(X)

参照(S)

詳細設定(M)...


< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

12.

アカウントのテストが完了しましたら、「閉じる」をクリックします。

※このテストでエラーが表示されましたら、設定内容に誤りがある可能性がございます。

再度、設定をご確認ください。



テスト アカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。

中止(S)

閉じる(C)

タスク エラー

タスク	状況
✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログイン	完了
✓ テスト電子メール メッセージの送信	完了

13.

「POP と IMAP のアカウント設定」に戻りましたら、「[次へ]をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)」のチェックをはずし、「次へ」をクリックします。

アカウントの変更

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y): 株式会社ディーネット
電子メール アドレス(E): denet-test@sin-hinoo.ne.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): pop.sin-hinoo.ne.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): smtp.sin-hinoo.ne.jp

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(U): denet-test@sin-hinoo.ne.jp
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(T)
 [次へ]をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

詳細設定(M)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

1. チェックをはずす

2. クリック

14.

「セットアップの完了」が表示されましたら、「完了」をクリックします。

アカウントの追加

すべて完了しました
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

別のアカウントの追加(A)...

< 戻る(B) 完了 キャンセル

1. クリック

ご注意

- 本書の内容の一部または全部の無断転載を禁じます。
- 本書の内容は予告無く変更することがあります。
- 本書内で使用している画面キャプチャーはお客様の環境によって異なる場合があります。
- その他の商品名、会社名は各社の商標または登録商標です。

2014年7月 第1版発行 編集著作 株式会社ディーネット

【お問い合わせ先】

株式会社ディーネット

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 2-6-11 北浜エクセルビル 5F

フリーダイヤル: 0120-3889-80 (受付時間: 平日 9:00~18:00) ※土日祝除く

FAX: 0120-3889-40

URL: <http://extremeserv.net/>

e-mail: info@denet.co.jp