



Windows10 メールアプリ 設定ガイド

このガイドでは「Windows 10 メール アプリ」での新規設定方法をご案内いたします。


1. スタート画面左下の「Windowsアイコン」をクリックします。




2. スタートメニューから「メール」をクリックします。




3. 「使ってみる」をクリックします。



※ようこそ画面が表示されない場合は、「設定」をクリックして「アカウント」を選択後表示される「アカウント追加」をクリックし、5.へ進んでください。




4. メールアカウントの追加画面が表示されます。
「アカウントの追加」をクリックします。



5. アカウントの選択画面から「詳細設定」をクリックします。



6. 「インターネットメール」 をクリックします。



7. お手持ちの「メール設定情報のお知らせ」をご参照いただき、各項目を入力して「サインイン」をクリックします。

※ここでは例として「denet@sinhino.ne.jp」で設定しています。

アカウントの追加 ×

インターネット メール アカウント

メール アドレス
denet@sin-hino.ne.jp

ユーザー名
denet@sin-hino.ne.jp
例: kevinc, kevinc@contoso.com, domain\kevinc

パスワード
●●●●●●●●

アカウント名
denet

この名前を使用してメッセージを送信
株式会社ディーネット

受信メール サーバー
pop.sin-hino.ne.jp

アカウントの種類
POP3

メールの送信 (SMTP) サーバー
smtp.sin-hino.ne.jp

送信サーバーには、認証が必要です

送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する

受信メールには SSL が必要

送信メールには SSL が必要

キャンセル **サインイン**

メールアドレス

お客様の「メールアドレス」※半角入力

ユーザー名

お客様の「メールアドレス」※半角入力

パスワード

お客様の「メールパスワード」※半角入力

アカウント名

メールソフト内で管理するための表示名です。

この名前を使用してメッセージを送信

ここで入力された名前がメッセージの送信者名（差出人名）になります。

受信メールサーバー

「pop.sin-hino.ne.jp」※半角入力

アカウントの種類

「POP3」※半角入力

メールの送信(SMTP) サーバー

「smtp.sin-hino.ne.jp」※半角入力

送信サーバーには、認証が必要です

チェックを入れます。

送信メールに同じユーザー名と

パスワードを使用する

チェックを入れます。

受信メールにはSSLが必要

チェックを外します。


(初期状態ではチェックが入っています)

送信メールにはSSLが必要


チェックを外します。

(初期状態ではチェックが入っています)

8. 「完了」をクリックします。



以上で設定終了です。
アカウントが下記のようにできあがっております。



ご注意

- ・本書の内容の一部または全部の無断転載を禁じます。
- ・本書の内容は予告無く変更することがあります。
- ・本書内で使用している画面キャプチャーはお客様の環境によって異なる場合があります。

2016 年10月 第1 版発行

<メールの設定・送受信に関するお問合せ>

株式会社ディーネット

〒541-0041

大阪市中央区北浜2-6-11北浜エクセルビル5F

受付時間：平日（月～金）9:00～18:00（年末年始・夏期休暇等休業日を除く）

電話：06-6231-8887

E-mail：help-sinhinoo@denet.co.jp