

ソワール新檜尾台団地 メール送信設定変更方法について

< Outbound Port 25 Blocking (OP25B)>

【 目 次 】	P. 1
OutlookExpress6 ご利用の方	P. 2
Outlook2007 ご利用の方	P. 4
Windowsメール ご利用の方	P. 7

メール送信ができなくなった場合
お手数ですが設定変更を実施下さい。

Outlook Express6 — メール送信設定変更方法 —

ここでは、メール送受信ソフト「Outlook Express6」を例に、メール送信設定変更方法をご紹介します。

Outlook Express6 メール送信設定変更編

Step1


「Outlook Express6」を起動

いつも、メールを見ている画面を表示させてください。

Step2

「ツール」から「アカウント」をクリック


OutlookExpressのプルダウンメニューの「ツール」→「アカウント」を選択し、インターネットアカウント画面を表示します。



Step3

アカウント名を選択

「メール」タブを選択し、アカウントを選択します。





Step4

設定変更を実施

プロパティ画面が表示されます。「サーバ」タブを選択します。

送信メールサーバーの設定項目にて「このサーバは認証が必要」にチェックを入れます。





Step5 詳細設定の変更

「詳細設定」タブを選択します。
「送信メール(SMTP)」に入力されている数字を「25」→「587」に変更します。
設定をしたら、「OK」ボタンをクリックします。

以上で設定完了です。

Step6 設定完了後 設定の確認

正しく設定されているか、送受信ボタンをクリックしてチェックしましょう。

最初にエラーが発生した場合は、再度送受信ボタンをクリックして見て下さい。

メールの設定・送受信に関するお問合せ

受付時間 平日（月～金）9:00～18:00 ※1

電話：06-6231-8887
FAX：06-6231-8897
E-mail：help-sinhinoo@denet.co.jp

- ※1 年末年始・夏季休暇及び国が定めた国民の休日等を除きます。変更があった場合には別途通知致します。
- ※ サポート対応は、メールの設定やインターネット接続設定の仕方に限ります。パソコンの使い方、ソフトの使い方サポートはできません。
例：パソコンが起動しないなどはサポート対応外です。
- ※ サポート連絡先は、変更になる場合があります。変更時は別途お知らせ致します。

ここでは、メール送受信ソフト「Outlook 2007 (Windows版)」を例に、メール送信設定変更方法をご紹介します。

Outlook 2007 (Windows版) メール送信設定変更編

Step1


「Outlook 2007 (Windows版)」を起動

いつも、メールを見ている画面を表示させてください。

Step2

「ツール」から「アカウント」をクリック


「Outlook 2007」が起動したら、画面上部の①「ツール」から②「アカウント」をクリックします。



Step3

アカウント名を選択


①「電子メール」のタブをクリックします。次に、②「アカウント名 (該当するもの)」を選択し、③「変更 (A)」をクリックします。



Step4

詳細設定を行います。


①「詳細設定 (M)」をクリックします。




**Step5 設定変更を実施**

「サーバ」のタブをクリックします。

送信メールサーバの設定項目にて「このサーバは認証が必要(V)」にチェックを入れてください。


**Step6 詳細設定を変更します。**

①「詳細設定」のタブをクリックします。
次に、②の項目を確認します。「110」と表示されていることを確認します。(変更しません。)続いて③の項目を確認します。「25」と表示されています。「25」を削除し、「587」と入力してください。
その後、④「OK」をクリックして、画面を閉じてください。



Step7 設定変更作業を進めます

①「次へ(N)」をクリックします。



Step8 設定変更を完了します

①「完了」をクリックします。
以上で設定変更完了です。

正しく設定されているか、送受信ボタンをクリックしてチェックしましょう。

最初にエラーが発生した場合は、再度送受信ボタンをクリックして見て下さい。

<p>メールの設定・送受信 に関するお問合せ</p>	<p>受付時間 平日(月~金) 9:00~18:00 ※1</p>	<p>電話：06-6231-8887 FAX：06-6231-8897 E-mail：help-sinhinoo@denet.co.jp</p>
--------------------------------	-----------------------------------	--

- ※1 年末年始・夏季休暇及び国が定めた国民の休日等を除きます。変更があった場合には別途通知致します。
- ※ サポート対応は、メールの設定やインターネット接続設定の仕方に限ります。パソコンの使い方、ソフトの使い方のサポートはできません。
例：パソコンが起動しないなどはサポート対応外です。
- ※ サポート連絡先は、変更になる場合があります。変更時は別途お知らせ致します。

ここでは、メール送受信ソフト「Windowsメール」を例に、メール送信設定変更方法をご紹介します。

Windowsメール メール送信設定変更編

Step1


「Windowsメール」を起動

いつも、メールを見ている画面を表示させてください。

Step2

「ツール」から「アカウント」をクリック

「Windowsメール」が起動したら、画面上部の①「ツール」から②「アカウント」をクリックします。



Step3

アカウント名を選択

メールで利用している①「アカウント」をクリックします。次に、②「プロパティ」をクリック





Step4 「サーバ」項目設定変更を実施

「サーバ」のタブをクリックします。

送信メールサーバの項目にて

①「このサーバは認証が必要(V)」にチェックを入れてください。



Step5 「詳細設定」項目設定変更を実施

①「詳細設定」のタブをクリックします。

次に、②の項目を確認します。「25」と表示されています。「25」を削除し、「587」と入力してください。

その後、③「OK」をクリックして、画面を閉じてください。

Step6

最後に「閉じる」をクリック

①「閉じる」をクリックします。

以上で設定変更完了です。



Step7

設定完了後 設定の確認

正しく設定されているか、送受信ボタンをクリックしてチェックしましょう。

最初にエラーが発生した場合は、再度送受信ボタンをクリックして見て下さい。

メールの設定・送受信
に関するお問合せ

受付時間 平日(月~金) 9:00~18:00 ※1

電話：06-6231-8887
FAX：06-6231-8897
E-mail：help-sinhinoo@denet.co.jp

- ※1 年末年始・夏季休暇及び国が定めた国民の休日等を除きます。変更があった場合には別途通知致します。
- ※ サポート対応は、メールの設定やインターネット接続設定の仕方に限ります。パソコンの使い方、ソフトの使い方のサポートはできません。
例：パソコンが起動しないなどはサポート対応外です。
- ※ サポート連絡先は、変更になる場合があります。変更時は別途お知らせ致します。