


iPhone、iPad メール設定ガイド

このガイドでは iPhone、iPadでのメールアカウントを設定方法をご案内いたします。

1. ホーム画面の「設定アイコン」をタップします。




2. 設定画面が表示されます。
「アカウントとパスワード」をタップします。



3. 「アカウントを追加」をタップします。



4. 「その他」をタップします。



5. 「メールアドレスを追加」をタップします。



6. 新規アカウント画面が表示されます。
下記入力後、「次へ」をタップします。

名前

差出人のお名前

メール

お客様の「メールアドレス」※半角入力

パスワード

お客様の「メールパスワード」※半角入力

※**説明**はメールアドレスを入力しますと、@以下が自動的に反映されます。

※例として「iphone@sin-hinoo.ne.jp」を入力しています。



7. 「POP」 をタップします。



8. 受信メールサーバ、送信メールサーバへ下記入力後、「保存」をタップします。

受信メールサーバ

ホスト名 pop. sin-hinoo.ne.jp
ユーザ名 メールアドレス※半角入力
パスワード メールパスワード※半角入力

送信メールサーバ

ホスト名 smtp. sin-hinoo.ne.jp
ユーザ名 メールアドレス※半角入力
パスワード メールパスワード※半角入力



9. 「SSLで接続できません」が表示されましたら、「はい」をタップします。



10. 「サーバの識別情報を検証できません」が表示されましたら、「詳細」をタップします。



11.証明書画面が、表示されましたら、「信頼」をタップします。



12.右画面が、表示されましたら、設定完了です。



依然としてメールアカウントを設定できない場合やメール設定を保存できない場合は、下記までお問い合わせください。

ご注意

- ・iOS 11.1.1環境（2017年11月9日現在）でのガイドになります。今後のアップデートにより、メール設定保存後、案内表示が変更される可能性があります。
- ・本書の内容の一部または全部の無断転載を禁じます。
- ・本書の内容は予告無く変更することがあります。
- ・本書内で使用している画面キャプチャーはお客様の環境によって異なる場合があります。

2017年11月 第1 版発行

<メールの設定・送受信に関するお問合せ>

株式会社ディーネット

〒541-0041

大阪市中央区北浜2-6-11北浜エクセルビル5F

受付時間：平日（月～金）9:00～18:00（年末年始・夏期休暇等休業日を除く）

電話：06-6231-8887

E-mail：help-sinhinoo@denet.co.jp