

Thunderbird メール設定ガイド



目次

第1章	はじめに	3
第2章	メールアカウントを設定する	3



第1章 はじめに

このガイドでは「Thunderbird 31.0」の設定方法をご案内いたします。

第2章 メールアカウントを設定する

1.

「Thunderbird」を起動後、「ツール」の「アカウント設定」をクリックします。

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 移動	助(G) メッセージ(M) ツ	'ール(I) ヘルプ(H)			
昱受信 マ ∥作成 ■チャット	、 ▲アドレス帳	アドレス帳(<u>B</u>)	Ctrl+Shift+B	8 <ctrl+k></ctrl+k>	= ٩
िक्के केक के क के क	Thundert	保存したファイル(<u>L</u>) アドオン(<u>A</u>) イベントログの管理(<u>V</u>) チャット状態(<u>C</u>) チャットに参加(工)	Ctrl+J		
▶ ≧≤ ▶ ≧< ▶ ■ ローカルフォルダ	ス メッセー	メッセージフィルタ(E) フォルダにフィルタを適用(<u>F</u> メッセージにフィルタを適用	3) I(U)		
	✓ メッセー アカウント	注惑メールフィルタを実行(注惑メールとマークされたメ 設定とデータのインボート(! エラーコンソール(E) リモートデバッグを許可(g) 最近の層を消去(H)	2) ベールを削除(<u>D</u>) <u>4</u>) Ctrl+Shift+J		
	☆ このアガ ▲ 新しいア ⊠ メール	アカウント設定(<u>5</u>) オプション(<u>0</u>) 重複メッセージの削除(<u>0</u>)… 重複メッセージ検索用の設定	£(<u>Q)</u>	フィード	
	高度な機能 Q メッセージズ ↔ メッセージズ	を検索する フィルタの設定を変更する	5		
5					



「アカウント設定」が表示されましたら、「アカウント操作」の「メールアカウントを追加」をクリックします。

C					
アカウント設定			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	アカウント設定 -		₽ ≡		
	アカウント名(N):				
	既定の差出人情報				
	このアカウントで使用する既定の差出人情報を設定してください。これはメッセージの差出人が誰であるかを 表すために使用されます。				
▲ローカルフォルダ	名前(Y):				
迷惑メール	メールアドレス(<u>E</u>):				
テイスク領域 送信 (SMTP) サーバ	返信先 (Reply-to)(S): 受信者	からの返信を受け取るアドレス			
	組織 (Organization)(O):				
	署名編集(∑): □ HT	ML 形式で記述する (例: 太字 、改行は)(<u>し</u>)			
	🔲 ファイルから署名を挿入する (▼ テキストまたは HTML、画像ファイル)(I): 参照/(0)			
	 メッセージに vCard を添付す 	マンロー <			
	送信 (SMTP) サーバ(<u>U</u>):				
アカウント操作(<u>A</u>)		差出人情報を管理(M)			
メールアカウントを追加())				
チャットアカウントを追加	(<u>C</u>)				
フィードアカウントを追加	(E)… セージを検索する				
他のサービスのアカウント	を追加(<u>O</u>)				
既定のアカウントに設定()	2) セージフィルタの	設定を変更する			
アカウントを削除(<u>R</u>)					



「メールアカウント設定」が表示されましたら、下記設定後、「続ける」をクリックします。 ※ここでは例として「denet-test@sin-hinoo.ne.jp」で設定しています

- ・あなたのお名前:差出人を入力します
- ・メールアドレス:設定されるメールアドレスを入力します
- ・パスワード:メールのパスワードを入力します
- ・パスワードを記憶する:チェックを入れます

メールアカウント設定		×
		_
あなたのお名前(<u>N</u>):	株式会社ディーネット	受信者に表示される名前です。
メールアドレス(<u>L</u>):	denet-test@sin-hinoo.ne.jp	
パスワード(<u>P</u>):	•••••	
	☑ パスワードを記憶する(<u>M</u>)	
新しいアカウントを	取得(<u>G)</u>	続ける(<u>C</u>) キャンセル(<u>A</u>)



「アカウント設定が、一般的なサーバ名で検索したことにより見つかりました。」が表示されましたら 「手動設定」をクリックします。

メールアカウント設定		X		
あなたのお名前(<u>N</u>):	株式会社ディーネット	受信者に表示される名前です。		
メールアドレス(<u>L</u>):	denet-test@sin-hinoo.ne.jp			
パスワード(<u>P</u>):	•••••			
	▼ パスワードを記憶する(M)			
アカウント設定が、一	-般的なサーバ名で検索したことにより見つかり)ました。		
受信サーバ: POP3	, mail.sin-hinoo.ne.jp, STARTTLS			
送信サーバ: SMT	P, smtp.sin-hinoo.ne.jp, STARTTLS			
ユーザ名: denet-test				
新しいアカウントを	取得(<u>G)</u> 手動設定(<u>M</u>)	完了(D) キャンセル(A)		



「メールアカウント設定」が表示されましたら、下記設定後、「完了」をクリックします。

※ここでは例として「denet-test@sin-hinoo.ne.jp」で設定しています

- 【受信サーバ】
 - ・受信サーバ:POP3
 - ・サーバのホスト名:「pop.sin-hinoo.ne.jp」と入力します
 - ・ポート番号:110
 - ・SSL:接続の保護なし
 - ・認証方式:通常のパスワード認証

【送信サーバ】

- ・送信サーバ:SMTP
- ・サーバのホスト名:「smtp.sin-hinoo.ne.jp」と入力します
- ・ポート番号:587
- ・SSL:接続の保護なし
- ・認証方式:通常のパスワード認証

【ユーザ名】

- ・受信サーバ:お客様メールアドレス
- ・送信サーバ:お客様メールアドレス

メールアカウント設定					×
あなたのお名前(<u>N</u>):	株式会社ディーネット	受信者	に表示される名前です。		
メールアドレス(<u>L</u>):	denet-test@sin-hinoo.ne.jp				
パスワード(<u>P</u>):	パスワード(<u>P</u>):				
	▼ パスワードを記憶する(M)				
アカウント設定が、一	一般的なサーバ名で検索したことにより見	つかりました。	,		
	サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式	٦.
受信サーバ: POP3	▼ pop.sin-hinoo.ne.jp	110 -	接続の保護なし・	通常のパスワード認証・	-
送信サーバ: SMTP	smtp.sin-hinoo.ne.jp 🗸	587 👻	接続の保護なし・	通常のパスワード認証・	-
ユーザ名: 受信サ	-/: denet-test@sin-hinoo.ne.jp		送信サーバ:	denet-test@sin-hinoo.ne.jp	Ĩ
					_
新しいアカウントを	取得(<u>G</u>) 詳細設定(<u>A</u>)		再テスト(I)) <u> 完了(D)</u> キャンセル(A)



警告画面が表示されましたら、「接続する上での危険性を理解しました」にチェックを入れて 「完了」をクリックします。



以上で設定は完了です。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部の無断転載を禁じます。
- 本書の内容は予告無く変更することがあります。
- 本書内で使用している画面キャプチャーはお客様の環境によって異なる場合があります。
- その他の商品名、会社名は各社の商標または登録商標です。

2014 年 7 月 第 1 版発行 編集著作 株式会社ディーネット

〔お問い合わせ先〕
 株式会社ディーネット
 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 2-6-11 北浜エクセルビル 5F
 フリーダイヤル:0120-3889-80(受付時間:平日 9:00~18:00) ※土日祝除く
 FAX:0120-3889-40
 URL:http://extremeserv.net/
 e-mail:info@denet.co.jp